

Fresko (våd) kalkmaleri

En troltexplade vædes.

Grov mørtel (uden for meget cement), smøres på med en spartel, gerne en bred spartel.

Skal tørre i et par dage.

Fugtes lidt og finpudses.

Finpuds:

3 dele kvartssand

1 del læsket kalk

1/2 del marmormel (kan undværes)

Glattes til sidst med et pudsebræt, evt. med en svamp.

Tegningen påføres ”direkte”.

Pigmenterne sættes i blød (først vand derefter pigment), i alm. Vand.

Brug kalkvandet til at male med!

Hvis underlaget er for tørt tilsættes skummet mælk.

Kaseinvoks:

Kan påføres træ og kalkmaleri

50g kaseinpulver + 1 ½ dl varmt vand > røres sammen. Gerne i et rimeligt stort kar

Tilsæt 2 ½ dl varmt vand (ikke kogende)

Tilsæt ca. 12g hjortetaksalt.

Smelt noget bivoks (ubleget) i et vandbad, indtil det er helt smeltet

Den smeltede bivoks tages af vandbadet, når det er helt smeltet. Det røres indtil den er afkølet lidt.

Bivoksen blandes i.

Kaseinvoksen puttes gerne i et glas, med låg. Kan stå i ca. en måned.